

## 麥克風設定指南



頭戴式麥克風組合包含可讓您聆聽課程內容的耳機。及可錄下您聲音的麥克風。

**警告：頭戴式麥克風初始音量設定可能過高。請在您第一次使用前先調低耳機音量或音效卡音量輸出大小。**

### A 連接您的麥克風

請將麥克風接頭插入到電腦的麥克風插座。通常麥克風接頭為粉紅色。




麥克風插座

### B 設定預設錄音裝置

Windows XP:


請進入「控制台」，點選「聲音及音訊裝置」。



然後點選「音訊」及「語音」頁面，確認「音效錄音」及「語音錄音」的預設裝置無誤。



💡 如果您的裝置列表有多個項目，請選擇您要使用的預設裝置。



或雙擊工作列中的喇叭圖示進行音量調整。



在『主音量』視窗中請按功能表『選項』中的『內容』。


💡 請使用和音訊頁面中相同的裝置。

💡 如果您使用的是耳機麥克風組是透過 USB 連接到電腦。請將預設裝置選擇為您的 USB 裝置名稱。

💡 如果您的『進階控制』項目不為灰色停用狀態，請參考上圖，將『進階控制』設為勾選狀態。

## C 調整麥克風音量


要調整麥克風音量，您可以按在『音訊』及『語音』頁面中的『音量』按鈕。然後在下方『錄音控制』視窗中調整麥克風音量。




在『內容』視窗中請選取『錄音』選項，然後按『確定』按鈕。

💡 請確認下方選取為勾選狀態。

💡 如果您的錄音選項無法選取，請先從視窗上方的『混音器裝置』列表中切換為輸入設備〔通常會有 Input 字眼〕。




在『錄音控制』視窗中，請確認麥克風區塊中『選取』部分為勾選狀態。然後調整麥克風音量到較適合的大小。



如果聲音調整到最大後，麥克風所錄下的聲音仍太小，您可以按『進階』按鈕。在進階控制視窗中查看是否有『麥克風加強、麥克風增量、Mic Boost、Microphone boost、20dB boost』等選項可勾選。

如果您的麥克風是插在電腦的前面板或收不到聲音，請勾選『前面板麥克

風、Set to Front Mic、Mic2 select、Alternate Microphone』等選項，麥克風才能正確收到聲音。



如果您的錄音裝置中有 Front Pink In 項目，且麥克風是插在前面板。請設定 Front Pink In 為選取狀態，才能正確錄音。

## D 測試錄音


當完成以上麥克風設定後，您可以使用 Windows 內建的錄音機進行錄音測試。



如果無法正常錄音，請再檢查相關麥克風設定是否正確、接頭是否正確、麥克風是否損壞，麥克風錄音開關是否打開等等...

## B 設定預設錄音裝置

Windows Vista, Windows 7:



請到『控制台』中點選『聲音』。




或在工作列喇叭圖示上按滑鼠右鍵，選擇『錄音裝置』。



請點選『錄製』頁面，然後將麥克風(有時為 Microphone)設為預設裝置。(當您的麥克風未插入時可能無法設為預設裝置，請先將麥克風插入電腦。)

## C 調整麥克風音量




請選擇麥克風後，按『內容』按鈕進入內容視窗，然後切換到『等級』頁面。上方滑桿可調整麥克風音量，當所錄下聲音太小時可調整下方麥克風增量大小。



如麥克風為靜音狀態，請按一下該圖示關閉麥克風靜音。

## D 測試錄音



請執行「開始」→「所有程式」→「附屬應用程式」→「錄音機」。

按一下「開始錄音」，然後對著麥克風說話。完成錄音後，按一下「停止錄製」。接著儲存畫面自動出現。請輸入檔案名稱，然後按一下「儲存」。在儲存完成的錄音檔上按兩下，以播放錄下的音訊。

如果無法正常錄音，請再檢查相關麥克風設定是否正確、接頭是否正確、麥克風是否損壞，麥克風錄音開關是否打開等等...